

In caso di sistema operativo Windows:

Da «start» seleziona l'icona «Impostazioni» (simbolo ruota d'ingranaggio) situato a sinistra nel menu visualizzato



Clicca su "Modifica opzioni scheda"

Stato ② Home Stato della rete Trova un'impostazione Rete e Internet Asroma ∄ Stato Rete pubblica Wi-Fi Sei connesso a Internet (c Se il tuo piano dati è limitato, puoi trasformare questa rete in una connessione a consumo o modificare altre proprietà. 朢 Ethernet Modifica proprietà di connessione ŝ Connessione remota Mostra reti disponibili VPN ത്ത Modifica le impostazioni di rete ⇔ Modalità aereo Modifica opzioni scheda ∄ (q)) Hotspot mobile Visualizza le schede di rete e modifica le impostazioni di connessione. Consumo dati Opzioni di condivisione <u>∩</u>₽ ቈ Decidi che cosa vuoi condividere nelle reti a cui ti connetti. Proxy ۲ og Gruppo Home Imposta un gruppo home per condividere immagini, musica, file e stampanti con gli altri PC della rete. Risoluzione dei problemi di rete ⚠ Diagnostica e risolvi i problemi di rete. Visualizza le proprietà della rete Windows Firewall Centro connessioni di rete e condivisione Ripristino della rete

Fai click col tasto destro del mouse sul dispositivo di rete in uso ed entrare nelle "Proprietà"



Seleziona "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)" e clicca su "Proprietà"

🖗 Pro	prietà - Ethernet			×			
Rete	Autenticazione Cond	livisione					
Conne	Connetti tramite:						
-	Intel(R) Ethernet Conne	ection (4) I219-LM					
La co	nnessione utilizza gli ele	menti seguenti:	Config	ura			
				^			
	Protocollo Internet ve	ersione 4 (TCP/IPv	4)				
<				>			
	Installa	Disinstalla	Proprie	età			
- Des TC cor	Descrizione TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la comunicazione tra diverse reti interconnesse.						
		(ОК	Annulla			

Seleziona "Ottieni indirizzo server DNS automaticamente" e conferma con OK.

Connession	ni di rete	
$\leftrightarrow \rightarrow \cdot \cdot$	↑ 😰 → Pannello di controllo → Rete e Internet → Connessioni di rete	
Organizza 🔻	Disabilita dispositivo di rete Esegui diagnosi della connessione Rinor	miı
	Proprietà - Ethernet X to Rete Autenticazione Connetti tramite: Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) X Generale Configurazione alternativa È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette. Qttieni automaticamente un indirizzo IP: Utilizza il seguente indirizzo IP: Indirizzo IP: Subnet mask: Gateway predefinito: Ottieni indirizzo server DNS automaticamente Utilizza i seguenti indirizzi server DNS: Server DNS preferito: Server DNS preferito: 	
	Convalida impostazioni all'uscita Avanzate OK Annulla	

In caso di sistema operativo MAC :

Accedi alle preferenze di sistema **Preferenze di Sistema**, facendo clic sulla relativa **icona** (quella con la **ruota d'ingranaggio**) collocata sulla **barra Dock**;

seleziona la voce "Rete" nella finestra che si apre sulla scrivania;

nella schermata successiva, seleziona il **nome della connessione** che stai utilizzando dall'elenco presente sulla sinistra;

clicca sul pulsante "**Avanzate**" situato in basso a destra e, tramite il pannello che si apre, recati nella scheda "**DNS**".

Adesso, seleziona i DNS già in uso dall'elenco **Server DNS** e clicca sul pulsante (-) in basso a sinistra per rimuoverli



Il nostro consiglio è di **lasciare la configurazione automatica** dei DNS per avere DNS sempre aggiornati.

In caso si voglia procedere a configurarli manualmente, di seguito i dettagli delle impostazioni NEW:

Configurazione STANDARD			
OLD	NEW		
DNS PRIMARIO	DNS PRIMARIO		
193.79 152.15	151.5.216.15		
DNS SECONDARIO	DNS SECONDARIO		
212.52.97.15	151.5.216.150		